



# 访问管理 产品文档





# 文档目录

## 产品简介

功能概述

个人中心

账号纳管

用户管理

用户组管理

策略管理

云API密钥

UASS认证管理



# 产品简介

## 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 16:46:26


访问管理是云管平台为租户提供的一套管理平台用户的服务，通过访问管理，可以创建、管理和销毁用户（组），通过策略管理可以控制用户权限，管理哪些人可以操作云管平台的哪些接口。



# 个人中心


最近更新时间: 2025-01-03 09:58:44

个人中心可用于查看租户端的账号信息与账号权限。用户可点击右上角账号，下拉选择个人中心即可进入。账号ID是每个账号的唯一标识，租户ID是租户主账号的唯一标识。手机号和邮箱用于租户接收验证码或其他通知消息，请务必使用真实信息。



账号信息修改：个人中心

可进行手机号、安全邮箱、昵称、密码的修改，修改手机号和邮箱时需进行原绑定手机号和邮箱的验证、修改昵称可直接进行修改。密码修改需填写之前的旧密码。




# 账号纳管


最近更新时间: 2025-01-03 09:58:44

## 2.1 功能概览

资源纳管主要用于租户端纳管基础运营平台实例，纳管时，主账号只能纳管主账号，子账号只能纳管已纳管的主账号下的子账号，纳管之后可直接进行免密登录。

新增纳管：点击新增账号，选择要纳管的地区，点击确定跳转到要纳管的基础运营平台，输入账号密码，进入到纳管页面，点击获取云API密钥，然后输入云API密钥的SecretID和SecretKey点击保存完成账号纳管







|            |                                                                                    |                     |     |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----|
| 云API密钥     |                                                                                    |                     |     |    |
| 新建密钥       |                                                                                    |                     |     |    |
| APPID      | 密钥                                                                                 | 创建时间                | 状态  | 操作 |
| 1255000000 | SecretId: AKIDMgBMhOoQaRw5MjHyeE2XZ6JBm<br>SecretKey: b6vOs1PwP1t6FL6VZ3gRoqAF0CIn | 2023-07-25 15:07:06 | 已启用 | 禁用 |

登录结果提示

保存成功

账号纳管成功

账号信息已成功保存到建行云云纳管平台

账号信息

功能区：标准区

实例：上海东附一

地域：上海

账号：uop.zh@ecb.com

账号类型：主账号

主账号ID：100004603187

SecretId：AKIDMgBMhOoQaRw5MjHyeE2XZ6JBm


SecretKey：b6vOs1PwP1t6FL6VZ3gRoqAF0CIn

描述：

返回资源纳管

资源纳管编辑：点击编辑按钮可编辑SecretID和SecretKey

|          |       |                |           |              |         |    |    |    |          |
|----------|-------|----------------|-----------|--------------|---------|----|----|----|----------|
| 资源纳管     |       |                |           |              |         |    |    |    |          |
| 请输入账号    |       |                |           |              |         |    |    |    |          |
| 搜索       |       |                |           |              |         |    |    |    |          |
| 新增账号纳管   |       |                |           |              |         |    |    |    |          |
| 功能区      | 实例    | 账号             | 账号类型(主/子) | 主账号ID        | 密典      | 地域 | 描述 | 描述 | 操作       |
| 标准区      | 上海东附一 | uop.zh@ecb.com | 主账号       | 100004603187 | yurx01  | 上海 | -  |    | 禁用 编辑    |
| 标准区      | 上海东附一 | uop.zh@ecb.com | 主账号       | 100004603112 | cyun002 | 北京 | -  |    | 禁用 编辑 删除 |
| 共 2 条    |       |                |           |              |         |    |    |    |          |
| 1 10 条/页 |       |                |           |              |         |    |    |    |          |



资源纳管的登录和删除：点击登录可免密登录到基础运营平台，点击删除可直接删除该基础运营平台的纳管和纳管关系。纳管规则：统一运营主账号可以纳管多个功能区实例的多个功能区实例主账号，但对应到一个功能区实例上只能纳管一个，子账号可以纳管多个功能区实例的多个功能区实例子账号，对应到一个功能区实例上最多只能纳管一个。主账号只能纳管主账号，子账号只能纳管子账号

## 2.2 应用场景

资源纳管功能适用于租户管理多个地区基础运营平台账号场景，方便用户做统一登录及统一权限管理。

示例一：租户已经在南湖标准区及稻香湖标准区分别有一个基础运营主账号。租户申请统一运营平台账号，根据操作手册，按需新建用户和用户组，然后主子账号分别通过资源纳管模块，对账号进行纳管，主子账号可实现所有基础运营平台免二次登录跳转，云资源统一视图，云资源统一查询等统一管理功能。

示例二：租户南湖自用区有两个基础运营账号，稻香湖AZ0AZ3有一个基础运营账号，稻香湖AZ1AZ2有两个基础运营主账号。此时，根据统一运营平台的账号纳管规则，租户需要按需申请两个或多个统一运营平台账号，规划每个统一运营平台账号下纳管哪个南湖自用区，AZ0AZ3及稻香湖AZ1AZ2的基础运营账号。按照规划需求，新建用户和用户组，主子账号通过资源纳管模块完成账号纳管，实现统一管理云资源。




# 用户管理

最近更新时间: 2025-01-03 10:05:58

用户管理概述：用户管理主要用于租户进行子账号的增删改查等操作，子账号用户数上限为1000人。

用户管理新增：点击添加子账号，进行租户子账号的添加。




添加子账号时，登录账号、手机号码、安全邮箱邮箱为必填项，登录账号长度为5-45位，支持数字、英文字母，特殊字符，不支持纯数字，英文字符。


创建子用户时可选择要添加到的用户组，也可在后续进行添加。子账号在创建完成后，系统会在基础运营平台同步创建子账号信息。

子账号密码可自动生成密码，也可进行自定义密码：自定义密码需10-32位，至少包含小写字母，大写字母，数字，特殊字符（不含空格）。


Tips:为方便管理用户，发起新建子账号操作时，若该账号所属的统一运营平台主账号已经纳管了一个或多个基础运营平台主账号，此时新建子账号的操作会同步到已经纳管的基础运营平台上并完成子账号的自动纳管，新建的子账号可以通过总览视图页面的快捷登录模块直接跳转到基础运营平台。如此时未纳管任何基础运营平台主账号，则只能完成统一运营平台子账号的创建，要实现快捷登录效果需要通过“资源纳管”模块进行手动纳管。




子账号的编辑与删除：点击编辑按钮，跳转到编辑页面




在编辑页面可编辑安全邮箱、昵称、手机号码、并可重置控制台密码。修改昵称时，昵称长度为2-30位，手机号码、安全邮箱可直接进行编辑修改。点击重置密码系统会自动重置子账号的控制台密码，并发送短信通知。




编辑子账号添加用户组：在编辑页面点击添加用户，弹出用户组选择弹窗，选择要添加的用户组，进行添加，支持同时添加多个用户组，点击确定完成组的添加，编辑页面的添加到组与列表页的添加到组功能一致。



添加完用户后，可在编辑页面查看子账号都添加在哪些组中，并可根据用户组名，进行搜索查询。



子账号删除：点击列表的删除按钮，可删除子账号，删除子账号时会，同步将基础运营平台的子账号同步删除。



# 用户组管理


最近更新时间: 2025-01-03 10:16:39

## 用户组管理



主要用于管理用户组，可将多个用户归属到同一个用户组，并可进行用户组的增删改查和权限管理（用户权限的管理通过用户组关联策略实现），用户组上限为300组。

用户组新建：点击新建按钮，弹窗输入用户组名称（必填），备注，点击确定，完成用户组的创建。用户组在第一次创建完成后，系统默认跳转到编辑页面，租户可进行子账号的添加。

**Tips:** 为方便管理用户组，发起新建用户组操作时，若该账号所属的统一运营平台主账号已经纳管了一个或多个基础运营平台主账号，此时新建用户组的操作会同步在已经纳管的基础运营平台上。即对应纳管的基础运营平台上会同步创建一个相同用户组名的用户组，后续租户在统一运营平台上对该用户组添加和移出时，能同步完成基础运营平台该用户组内用户的添加和移出操作。



用户组编辑：在列表点击编辑按钮可跳转到用户组编辑页面，在编辑页面，用户可修改用户组名称、备注，并可添加用户、关联统一运营策略、关联基础运营策略。



用户编辑添加用户:在编辑页面选择已添加用户，点击添加可进行用户的添加（用户指在用户管理下创建的子账号），添加用户时，只显示未添加的用户，不显示已添加的用户。





添加完成后可在编辑页已添加用户查看已添加的用户，并可进行搜索查询。同时点击移出时，则将用户从该用户组中删除。



用户组关联统一运营策略：在编辑页面选择关联统一运营策略标签页，点击关联统一运营策略，弹出策略选择窗口，进行策略关联。策略关联完成后可在用户组编辑页面，关联统一运营策略下进行查看。





点击解除关联则将该条策略与该用户组进行解除，有多条策略需解除时，可勾选策略前的复选框，点击解除关联按钮，进行全部解除。




用户组关联基础运营策略:在用户组编辑页面，选择关联基础运营策略，点击关联基础运营策略可选择要关联哪个基



础运营平台。



点击选择要关联的基础运营平台，跳转到该基础运营平台进行策略的关联。关联完成后，可点击查询基础运营策略进行基础运营平台策略的查询。




点击查询按钮可查询最新的基础运营平台关联的策略，点击策略名称可跳转到基础运营平台该预设策略的详情页。





点击解除关联可直接解除基础运营平台的关联策略。



# 策略管理


最近更新时间: 2024-01-11 09:37:01

策略是租户用于定义一条或多条权限的语法，策略管理分统一运营平台策略管理和基础运营平台策略管理，分别定义统一运营平台的权限语法和基础运营平台的权限语法。统一运营策略分为预设策略和自定义策略，预设策略是为方便租户使用平台而预置的权限语法，租户可以通过用户组直接绑定预设策略来实现用户组的权限管理，预设策略不可修改。自定义策略为租户提供个性化的策略语法设置，可进行策略的创建与修改，自定义策略上限为1500条。基础运营平台的策略管理提供快捷跳转的方式跳转到基础运营平台进行策略的查看，编辑等操作。

统一运营平台自定义策略的新建：点击新建按钮，弹窗输入策略名称、备注，点击确定完成策略名称的创建，创建完成后自动跳转到编辑页面，进行自定义策略的配置。




点击确定后，系统会跳转到策略编辑页面（以后可通过编辑按钮进入），可编辑策略名称和备注并进行策略配置和策略关联。





编辑页面策略配置：点击策略配置，选择要配置的产品策略，点击左侧的产品，会将产品的接口在右侧页面进行显示，用户可勾选接口进行产品策略配置，勾选完成后点击提交，完成策略配置。




编辑页面策略关联：选择策略关联页签，点击关联用户组（关联用户组也可通过列表页的关联用户组进行关联），弹出用户组弹窗，点击用户组，在左侧选择需关联的用户组，点击确定后，策略与用户组关联完成。



用户组关联后可在策略关联中查看关联的用户组，点击单个用户组的删除按钮可删除单个关联的用户组，删除多个用户组，可勾选用户组前的复选框，点击删除按钮可全部删除。



统一管理平台策略删除：点击删除按钮可对自定义策略进行删除。



统一管理平台策略查询：可通过策略名称、备注进行模糊搜索查询。





基础运营策略配置：点击基础运营策略，根据已纳管的地区，点击策略管理，跳转到基础运营平台进行策略配置。

账号中心

个人中心

访问管理

用户管理

用户组管理

策略管理

云API密钥

策略管理

统一运营策略

基础运营策略

| 地区    | 操作   |
|-------|------|
| 上海实例一 | 策略管理 |
| 信创实例一 | 策略管理 |




# 云API密钥

最近更新时间: 2024-01-11 09:37:01

云API密钥是租户通过第三方应用访问云管平台的身份和权限认证凭证，为租户提供开放云生态。点击新建密钥，系统自动生成SecretId和Secretkey,密钥每个账号最多只能生成两个，点击禁用则默认该密钥不可使用。



密钥禁用后可进行启用和删除操作，点击启用则密钥为启用状态，点击删除可删除该密钥，删除后，可在创建一个密钥。





# UASS认证管理

最近更新时间: 2025-08-11 15:00:31